

# LEHKÝ KARDIGAN S PROJ MUTÝM PASEM

## VZOR č.12

**Velikost:** 38

**Spotřeba:** 600 g pletací příze HAWAI, jehlice č. 4

**Použité vzory:** vzor I.: 1. ř. 2 hladce, 2 obrace;

2. ř. jak se jeví


vzor II.: pleteme dle rozkresu

**Zadní díl:** Začínáme na 135 ok vzorem I. do výšky 4 cm. Pak pokračujeme vzorem II. do celkové výšky 33 cm, dál pleteme vzorem I. 14 cm do výšky 48 cm. Opět budeme plést vzorem II. a ve výšce 61 cm ujmeme pro průramky postupně 7, 3, 2 a 6x 1 oko. Na zbylých 99 okách pleteme rovně do celkové výšky 81 cm. Zde práci rozdělíme a pleteme každou polovinu zvlášť. Vypracujeme zadní výstřih ujmutím 10, 5, 3 a 2x 1 oko. Poté volně uzavřeme z opačné strany pro ramenní švy 3x po 7 okách. Druhou polovinu dopleteme zrcadlově.

**Přední díl:** Pracujeme stejnými vzory pouze na 76 okách. Po upletení patentového vzoru v pase ujmeme v každé 2. řadě 1 oko pro výstřih, až nám zbude 21 ok. Dopleteme do celkové výšky 81 cm a postupně ujmeme pro ramenní šev 3x 7 ok. Opačný díl upleteme zrcadlově.

**Rukáv:** Začínáme na 65 ok, upleteme 3 cm vzorem I. Pak pokračujeme 1 krajové oko, 3 hladce 3x 19 ok ažurového vzoru, 3 hladce, krajové oko. Vždy po upletení 2 cm přidáme na každé straně po 1 oku. V celkové výšce 41 cm uzavíráme rukávovou hlavici ujmutím 3, 2 a pak po 1 oku. Zbylých 10 ok uzavřeme najednou.

**Dokončení:** Sešijeme ramenní švy, postranní a rukávové švy a vsadíme rukávy. Výstřih na zadním díle a okraje předních dílů obháčkujeme 2 řadami krátkých sloupků. V úrovni patentového vzoru vypracujeme 3 dírky a přišijeme knoflíky.



- = Hladce
- ▬ = Obrace
- = Nahodit
- ◀ = 1 oko upleteme hl., 2. oko přes něj přetáhneme
- ▶ = 2 oka upleteme hladce

